

Esempi di utilizzo di cornici nei software DiLand


Il file che rappresenta la cornice da deve essere:

- In **formato .png** con trasparenza nell'area dove dovrà venir posizionata la fotografia. La fotografia si posizionerà automaticamente sotto al 100% dei pixel trasparenti presenti. La trasparenza può contenere ombre e sfumature
- In **proporzione** al formato di stampa. Se il file .png non è corretto, non verrà visualizzato.

[Voglio che tutte le stampe escano con la stessa cornice \(Polaroid™\):](#)

Configura → Prodotti → nuovo → **stampa** → cornice → nuovo → cornice da file png → cornice: selezionare la cornice precedentemente creata; il foro per la foto deve essere quadrato.

Impostare nome e canale del prodotto stampa.




[Voglio che tutte le stampe escano con la stessa cornice:](#)

Creare due file .png, uno orizzontale ed uno verticale.

Configura → Prodotti → nuovo → **stampa** → cornice → nuovo → cornice da file png → cornice: selezionare la cornice precedentemente creata orizzontale e ripetere la stessa operazione per quella verticale.

Il software impaginerà automaticamente tutte le foto con la cornice appropriata

Impostare nome e canale del prodotto stampa.



[Voglio mettere i miei calendari .psd, che hanno 1 foto per pagina:](#)

Converti i file da psd a png ed assicurati che non ci siano pixel con trasparenza al di fuori dell'area in cui verrà posizionata la foto.

Calendari con 1 sola pagina:

Configura → Prodotti → nuovo → **stampa** → cornice → nuovo → cornice da file png → cornice: selezionare una cornice precedentemente creata e ripetere la stessa operazione per tutti i calendari che si vuole far visualizzare per la scelta.

Impostare nome e canale del prodotto stampa.

Calendari da 2 a 13 pagine:

Configura → Prodotti → nuovo → **cornici multipagina**

Impostare nome, canale e numero di pagine

→ temi → nuovo → nel numero di pagina opportuno selezionare la cornice precedentemente creata e ripetere la stessa operazione per le altre pagine.

Voglio poter selezionare il bordo bianco in qualsiasi stampa durante l'ordine:

Configura → cornici → nuovo → bordo colorato → misura bordo esterno: inserisci la misura in mm

Durante l'ordine potrai selezionare il bordo in qualsiasi foto e formato, così:

- DiLand Kiosk → modifica → grafiche
- DiLand Studio → generale → prodotto/frame

Ho tante cornici da inserire:

cornici → **importa**

importa tutte le immagini .png presenti in una cartella. Se ci sono sottocartelle, nel DiLand verranno create automaticamente delle categorie col nome delle sottocartelle.