Temi PSD per versioni Creative di DiLand Kiosk e DiLand Studio

Struttura del file .PSD

Costruisci il file .psd con fondo trasparente con i livelli come descritto qui sotto, in quest'ordine e con questi nomi

Livelli di testo

Sono livelli vuoti che suggeriscono di inserire del testo durante la creazione dell'ordine Nome del livello: **Usertext***NN*

Dove **NN** sono 2 cifre univoche che identificano i livelli Può anche determinare colore, font, testo: UsertextNN_color<colore>_text<testo>_font Esempi: Usertext10 oppure Usertext10 colorBlue textHappy Birthday

Livello di overlay e mask

E' possibile avere 1 solo livello di overlay. Il livello viene posto sopra a tutto e può coprire le foto per creare cornici ed effetti. La **trasparenza** è determinante per mostrare o coprire le foto e /o lo sfondo e si ottiene modificando l'**opacità** per esempio delle aree destinate alle foto.

Nome del livello: Overlay

Nominare il livello Overlay permette la sostituzione dello sfondo durante l'ordine

Nome del livello: Mask

Nominare il livello Mask obbliga la scelta di uno sfondo tra quelli inseriti nel software DiLand.

Livelli per le foto (OBBLIGATORIO)

Il file .psd deve contenere un livello per ogni foto; è l'area che definisce forma e posizione della foto. L'area destinata alla foto deve essere riempita con nero 60% (grigio) in un fondo trasparente.

Nome del livello: UserphotoNN

dove NN sono due cifre univoche che identificano i livelli

DiLand adatta le foto, con ritaglio rettangolare, riempiendo l'area grigia creata in questi livelli. Esempio Userphoto10, Userfoto 11 ecc.

I nomi dei livelli possono contenere alcune parole chiavi per particolari effetti, non soddisfatti dal livello base:

Nome del livello: UserphotoNN_Mask

Aggiungere keyword Mask per aree non rettangolari, per es. cerchi, cuori...

Nome del livello: UserphotoNN_XXXdeg

Aggiungere keyword XXXdeg per cambiare la rotazione della foto La foto ruoterà di XXX gradi in senso orario, dove XXX è un numero positivo da 000 a 359 Esempi: Userphoto10_030deg restituisce una foto ruotata di 30 gradi in senso orario Userphoto10_330deg restituisce una foto ruotata di 330 gradi in senso orario

Livello per lo sfondo

Nome del livello: Background

Livello con lo sfondo.

Non sovrapporre lo spazio dedicato alle immagini



LIVEIII Callali Iracciaci

Verrà richiesto di inserire uno sfondo tra quelli già caricati

Esempio





Esempio

Sfondo non modificabile. Le immagini saranno incorniciate nei cerchi.



Esempio

Setting di DiLand Kiosk o DiLand Studio versioni Creative



Il prodotto deve essere creativo e deve avere lo stesso orientamento del file .psd







In **Prodotti** crea o modifica un prodotto creativo.

Poi clicca su Temi,

poi su **nuovo**

Poi clicca su grafiche

Poi clicca su nuovo e poi clicca su file.

Seleziona quindi il file .psd precedentemente creato